
サブミッションポート(587)対応
SMTP認証による「メール送信サーバ」設定マニュアル

Becky! Internet Mail version 2

コスモメディア株式会社
2007.10.25.

Becky!でのサブミッションポート(587)設定方法

ツールの「メールボックスの設定」の変更箇所は下記の3ヶ所です

0の設定

メールボックス名(O):

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報

名前(N): インターネットジャー

メールアドレス(A): reg@sss.jah.ne.jp

サーバー情報

受信プロトコル(T): POP3

POP3サーバー(受信)(M): po.jah.ne.jp

SMTPサーバー(送信)(S): smtp.jah.ne.jp

ユーザーID(U): お客様のID

パスワード(P): *****

認証方式(H) 標準 APOP

受信メールをサーバーに残す(L) 0 日後に削除(0の場合削除しない)(D)

ユーザーID: メールサーバーに接続するためのユーザーIDを設定します。
ダイヤルアップ用のIDとは違うことがありますのでご注意ください。

プロファイル(R): reg@sss.jah.ne.jp

グローバルプロファイル(G)...

OK キャンセル ヘルプ

基本設定タブを選択
SMTPサーバ(送信)を
「smtp.jah.ne.jp」に変更します

0の設定

メールボックス名(O):

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP: 587 (標準: 25)

POP3: 110 (標準: 110)

IMAP4: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(U): デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(F)

IMAP関連

IMAPフォルダ

ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のファイル名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のファイル名: Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのファイル名: Sent

拡張ネームスペースをフォルダ表示(H)

SMTP認証

SMTP認証

CRAM-MD5 LOGIN PLAIN

ユーザーID(U):

パスワード(P):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(K)

接続時にフォルダの未読数を更新(V)

プロファイル(R): (標準)

グローバルプロファイル(G)...

OK キャンセル ヘルプ

詳細タブを選択
サーバのポート番号
SMTPを「587」に変更します

「SMTP認証」にチェック
「CRAM-MD5」「LOGIN」「PLAIN」
もチェックします

最後に「OK」をクリックし設定を完了します